

圓方室內設計系統 T6

安裝指示

(一) 視窗和硬件要求

	要求	推薦配置
操作系統	Windows® XP SP2 或以上 Windows® Vista® SP1 或以上 Windows® 7 (32 / 64 位元) Windows® 8 / 8.1 (32 / 64 位元) Windows® 10 (32 / 64 位元)	對於 i5 / i7 的處理器，推薦配合 Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 更能發揮運算速度
處理器	Intel Core 2 Duo 或以上	i5 / i7 四核心更適合光子渲染操作
記憶體	Windows XP : 2 GB 或以上 Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 : 4GB 或以上	
硬碟	15 GB 或以上 (10 GB 用作安裝軟件，其餘為操作空間)	
顯示器解析度	1024 x 768 或以上，全彩 32 位元，支援 OpenGL® 獨立顯示卡	建議 NVIDIA® GeForce® 獨立顯示卡配 1 GB 記憶體
視窗文字	請用小字型 (100%，預設)，否則部份功能表會顯示不齊全	
網絡適配器	~ 配合網上圖庫下載，建議電腦能連接到互聯網 ~ 使用網絡版的 T6 需要固定的局域網，每台電腦都需要和帶主鎖的電腦相連【詳見本指示(八)】	

(二) USB 軟件保護鎖

- ◆ USB 軟件保護鎖是使用 T6 商業版的一個標誌。它也是軟件資產的一部份，請同樣保管好。若有丟失或損壞，概不免費補發或替換。
- ◆ 使用 T6 時，軟件鎖必須一直插在電腦上，否則軟件無法使用。

(三) 管理權限要求

- ◆ 安裝和使用 T6 一定要有管理員權限，但不需有區域管理權限。

(四) 安裝圓方室內設計系統 T6 前提條件

- ◆ 請安裝前確定安裝分區的剩餘空間是否足夠；
- ◆ 安裝需以管理員權限的使用者帳戶登入。如帳戶沒有此權限，可於安裝前臨時把帳戶設為帶有管理權限，安裝完成後把權限撤回。

- ◆ 為了顯示全部內容，請將電腦螢幕解析度設為 1024 x 768 或以上，並使用 Windows 預設螢幕文字大小 100% (預設)；而螢幕的色彩品質則設為全彩 32 位元。
- ◆ 使用 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10，先關閉【使用者帳戶控制】(User Account Control) UAC，否則可能引致系統安裝不完整。關閉 UAC 方法：

-- **Windows Vista**：在 <控制台首頁> <使用者帳戶和家庭安全> <使用者帳戶>，按 "開啟或關閉使用者帳戶控制"，如下圖：



-- **Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10**：在<控制台>選取“類別”檢視，按<系統及安全性><變更使用者帳戶控制設定>，把通知時機調到“不要通知”，如下圖：



4



“確定”後按系統提示**重啟電腦**。


註：請一直保持以上關閉狀態，否則可引致某些功能操作失效。

- ◆ 請暫時關閉防病毒軟件的監控，待完成安裝系統後再行啟用，否則可能引致系統安裝不完整。
- ◆ 務必完成整套軟件安裝後才插入 USB 軟件鎖。
- ◆ 如果電腦已安裝本軟件的舊版，請先移除舊版軟件：
於 <控制台> <新增或移除程式>/<程式集>，移除以下
 - i. 圓方室內設計系統 T3 Pro；或
 - ii. 圓方室內設計系統 T5

如果您已經按以上的注意事項操作了，那麼現在可以進行【圓方室內設計系統 T6】的安裝了。

(五) 單機版安裝

第一步：安裝系統


- ◆ 把安裝用的 USB (金屬外殼) 插入電腦 (使用桌面電腦者，建議插到電腦後排的 USB 埠，以便更快捷的進行安裝)，安裝程序會自動運行或打開電腦瀏覽 USB 位置，用滑鼠左鍵雙擊目錄下的 start.exe 檔案執行安裝程式，然後會跳出以下安裝頁面，點擊  來安裝系統。



- ◆ 然後點選“下一步”。



- ◆ 視窗換成“授權合約”，這是圓方室內設計系統 T6 最終用戶協定，請仔細閱讀並點選“我接受授權合約的條款”，按“下一步”繼續安裝。如點選“我不接受授權合約條款”，則會結束安裝程式。



- ◆ 確定安裝路徑，默認為 C:\InteriCADT6，按“下一步”。(如要改變安裝的路徑，點選“變更”按鈕進行設定。這裏建議不用更改安裝路徑)。




- ◆ 設定完成後，可以點擊“安裝”，系統開始進行軟件安裝。



- ◆ 接著選取你電腦使用的視窗版本，再按“下一步”。




- ◆ 再彈出一個“軟體模塊授權碼”的視窗，要輸入你的授權碼。點“添加”按鈕，彈出“輸入授權碼”視窗，在視窗中把圓方公司提供的授權碼輸入，點選“確定”。如果你有多個授權碼，操作方式如上。完成所有授權碼輸入後，回到“輸入模塊授權碼”視窗，點選“確定”。




另外，軟件也提供另一個方法讓你進行授權碼的輸入和修改。在軟件安裝完成後，從 Windows 選擇開始功能表 → 程式 → YFCAD Software → T6 → 模塊授權碼輸入，也可進行同樣操作。

- ◆ 接著系統會彈出一個“設置 3DMAX 插件”的視窗。因為系統提供了跟 3ds Max 與圓方的連接介面 (支援的版本以最終產品為準)，用戶可以在圓方虛擬現實中導入 3ds Max 的立體模型。

- ◆ 如果本電腦沒有安裝 3ds Max，可選“以後再設置”；如果已安裝 3ds Max，請點選“瀏覽...”及選擇已安裝好的 3ds Max 的目錄（如 C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009），然後點選“設置”。如現時不進行插件設定，可在安裝本軟件後，於 C:\InteriCADT6\menu\SetMaxPlugin.exe 執行插件程式進行相同設定。

 除 3ds Max 2013 支援 32 及 64 位元外，其餘只支援 3ds Max 的 32 位元版本。



- ◆ 如有進行以上 3ds Max 設置的話，系統會出現以下對話框。如不，則直接跳到下一個對話框。




- ◆ 接著系統會提示請安裝【圓方中心】。在彈出的窗口中點擊“確定”。

註：【圓方中心】用作網上軟件更新。如不安裝，則失去此功能。




(如要單獨安裝【圓方中心】，執行安裝 USB 中 X:\System\setup_yfupdate\setup.exe)


- ◆ 選擇安裝過程所使用的語言，再按“確定”。




◆ 按【下一步】。




◆ 按【下一步】。



◆ 按【下一步】。




◆ 按【安裝】。



- ◆ 按 **【完成】** 。




- ◆ 完成後出現以下對話框，點擊“完成”確定，回到安裝頁面再繼續安裝模型。




第二步：安裝模型

回到安裝頁面。




點擊  按鈕來安裝模型圖庫到相應的 T6 系統目錄。完成安裝後按“完成”。(如果已退出這安裝頁面，可打開電腦瀏覽 USB 位置，用滑鼠左鍵雙擊目錄下的 start.exe 檔案，可再次開啟安裝頁面。)



所有安裝步驟都完成了。可以插入 T6 軟件鎖再打開軟件了。

(六) 透過【圓方中心】把軟件更新：

- 【圓方中心】會常駐在工作列 ，當電腦連到互聯網，系統會自動檢測是否有更新版本。當有新版本，屏幕右下方會出現如下提示，點選“查看”，再點選“安裝”及“完成”，便可保持為最新版本的 T6 了。(註：更新 T6 時，請保持關閉 T6 軟件。)



(七) 使用 USB 軟件保護鎖須知：


- 採用隨即插模式，開啟系統前先插上軟件鎖；如要拔下軟件鎖，先儲存檔案及關閉系統。亦可保持軟件鎖長期連接到電腦。
- 如使用桌上電腦，請把軟件鎖插到後排 USB 連接埠以確保電源充足及穩定。
- 如使用系統期間拔下軟件鎖，請立即把軟件鎖再次插上，以確保當前操作檔案正常運作。

- 請把製作的檔案直接儲存在本機中，以提高整體運算效能。(註：避免在伺服器或 USB 儲存裝置直接存取檔案，否則可能資源不足引致檔案不完整儲存而損毀。)
- 建議在<控制台><電源選項><電源配置> 中將“關閉硬碟”選項設為“無”；亦不要啟用“休眠”。

(八) T6 網絡版安裝 (單機版不適用)

在局域網 (LAN) 的電腦安裝 T6 網絡版，先要根據獨立版一樣的步驟完成整個安裝。

網絡版安裝架構



- ◆ 把主鎖 (鎖號為 001，如 BVR001AAA999) 插到電腦，例如其中一台操作 T6 的電腦、網絡上任何一台電腦或伺服器均可。(如果要把主鎖插在沒有安裝 T6 的電腦，則必須在該電腦預先安裝軟件鎖驅動程式，否則不能辨認主鎖。雙擊執行安裝光碟 System\InstWiz3.exe 進行安裝即可。)
- ◆ 每次使用軟件前，必需於主鎖所在電腦執行 netserver.exe (可於安裝 "光碟 1" 的 Netserver\netserver.exe 找到。把該檔案預先抄致主鎖執行電腦任何一個目錄中，再雙擊該檔案即可)。
- ◆ 把用戶鎖 (鎖號為 002 及 003，如 BVR002AAA999、BVR003AAA999、...) 分別插到各台用戶電腦，輸入對應每鎖的模塊授權碼 (授權碼見貨單或另外提供)。
- ◆ 之後如需更改授權碼：打開 <開始> <所有程式> <YFCAD Software> <InteriCAD T6> <模塊授權碼輸入>，刪除原有密碼，再按“添加”及分別輸入所有密碼，按“確定”即可。



注意：

- ◆ 單機版和網絡版的軟件鎖不能替換使用。


- ◆ 使用 T6 網絡版時，“netserver.exe”檔案要在配了主鎖電腦中運行，同時要插上主鎖。
- ◆ 主鎖電腦及用戶電腦需在同一 subnet 之網絡，不跨 router。
- ◆ netserver.exe 程式執行時，需求使用服務器 UDP 8197。

(九) 修改、修復和刪除

如果你已經安裝過 T6，點擊“安裝系統”都會看見如下項目：

- ◆ 修改：從 T6 程式中添加或刪掉模型
- ◆ 修復：用當前的設置重新安裝 T6。如果之前的系統檔案有丟失，這個選項可以修復 T6。
- ◆ 移除：這個命令會刪除之前的系統檔案，但不會刪除圖庫。

(十) 移除圖庫

- ◆ 使用 "控制台 > 新增或移除程式 / 程式和功能" 或 "控制台 > 程式集" 來移除 T6 版圖庫  圖庫。

(十一) 其他需知：

如需使用技術支援服務，請於辦公時間以電話或電郵聯絡本公司：

電話：3427-3546 電郵：support@goldex.com.hk
星期一至五：上午 10:00-下午 6:00 (下午 1:00-2:00 午膳)
星期六；日及公眾假期休息
(務必提供鎖號及聯絡資料)

圓方科技有限公司 Goldex Information Technology Ltd.

<http://www.goldex.com.hk> 或 <http://www.圓方.hk>

TIPS:

Windows 10 打開【控制台】方法：

